

Lohndaten Zukunft importieren

Inhalt

1	Einführung	2
2	Daten importieren	2
2.1	Excel-Vorlage	2
2.2	IRIS/400 Interface File Converter: Daten von.....	3
2.2.1	Detail (Information für System-Administrator).....	4
2.3	IRIS/400 Interface File Converter: Daten nach... ..	5
2.3.1	Detail (Information für System-Administrator).....	6

1 Einführung

Zukünftig gültige Lohndaten können mit IRIS/400 Interface File Converter importiert und mit dem nächsten Lohnlauf verarbeitet werden.

2 Daten importieren

2.1 Excel-Vorlage

Die Excel-Vorlage enthält folgende Felder:


- Firmennummer*
- Name**
- Personalnummer*
- Lohnart*
- Datum gültig ab JJMM*
- Erfasster Wert in CHF*
- Grund*

*Pflichtfelder; **fakultative Felder

Firmen- nummer	Personal- nummer	Name	Lohnart	Datum gültig ab JJMM	Erfasster Wert	Grund
144	1002	Berger	10	1203	7'000.00	Lohnanpassung
144	1000	Kaegi	10	1203	7'000.00	Lohnanpassung
144	1009	Küng	10	1203	7'000.00	Lohnanpassung
144	1006	Kunz	10	1203	7'000.00	Lohnanpassung
144	1005	Meier	10	1203	7'000.00	Lohnanpassung
144	1004	Müller	10	1203	7'000.00	Lohnanpassung
144	1008	Wirz	10	1203	7'000.00	Lohnanpassung
144	1002	Berger	530	1203	500.00	BVG AN
144	1000	Kaegi	530	1203	500.00	BVG AN

Hinweis: Beispiel mit Testdaten

2.2 IRIS/400 Interface File Converter: Daten von...




Interface File Converter (0.5.4)

Von:
 Datei: ☐ ODBC: ☐ JET: ☒
 Pfad: \\winsrv01\Allgemein\trmp\t.sry\IRIS400S...
 Datei-Typ: MS Excel 8.0
 Kopfzeile: ☒
 Tabelle: [Tabelle1\$]
 SQL-Select:
 Anzeigen Detail

Nach:
 Datei: ☐ ODBC: ☐ JET: ☒
 Pfad: CHREV150
 Datei-Typ: IBM AS/400
 Kopfzeile: ☒
 Tabelle: IRISS001.LGHLDZ
 Delimiter:
 Textzeichen:
 Zeichenkodierung: ANSI
 Fixe Länge: ☒
 Summen-Record: ☐
 Detail

Konfiguration: LohnZukunft
 Ausführen Schliessen



Interface File Co

Von:
 Datei: ☐ ODBC: ☐ JET: ☒
 Pfad: \\winsrv01\Allgemein\trmp\t.sry\IRIS400S...
 Datei-Typ: MS Excel 8.0
 Kopfzeile: ☒
 Tabelle: [Tabelle1\$]
 SQL-Select:
 Anzeigen Detail

Konfiguration: LohnZukunft

2.2.1 Detail (Information für System-Administrator)

Interface File Converter

Feld: Firmen-Nr. Sort: 20

Länge: 3

Dezimalstellen: 0

Feld-Typ: Zahl

Format:

Beschreibung:

Position:



Split-Delimiter:

Feldname	Länge	Dezimalstelle	Feld-Typ	Format	description	Position	Split Delimiter	Sort
Firmen-Nr.	3	0	Zahl					20
Personal-Nr.	6	0	Zahl					30
Name	30		Text					35
Lohnart	3	0	Zahl					40
Datum gültig ab	6	0	Zahl					50
Erfasster Wert	9	2	Zahl					80
Grund	30		Text					85

Neu Löschen Schließen

Record: 1

2.3 IRIS/400 Interface File Converter: Daten nach...

➔ Mit dem Knopf *Ausführen* wird der Importvorgang gestartet.

2.3.1 Detail (Information für System-Administrator)

Feld: LZFPIN

Länge: 8

Dezimalstellen: 0

Feld-Typ: Zahl

Format:

Beschreibung: Firmen-Nr./Personal-Nr/MAD

Standard Wert:

Von Feld:

Ausrichtung:

Prüfung:

Sort: 211

+ Vorzeichen: ☒

0 voranstellen: ☒

LTren: ☒

Befehl:

Feldname	Länge	Dezimalstelle	Feld-Typ	Format	Beschreibung	Standard Wert	Von Feld	Ausrichtung	Prüfung	Sort	+ Vorzeich	0 voranst	Führende	Funktion
LZRA	2		Text		Recordart					1				
LZFINR	3	0	Zahl		Firmen-Nr.	LZ	Firmen-Nr.			3				
LZPENR	6	0	Zahl		Personal-Nr.		Personal-Nr.			6				
LZLOA	3	0	Zahl		Lohnart		Lohnart			12				
LZGDAT	4	0	Zahl		Datum gültig ab JMM		Datum gültig ab			15				
LZRES1	10		Text		Reserve 1 spätere KST					19				
LZBDAT	4	0	Zahl		Datum gültig bis JMM					29				
LZWCD	1	0	Zahl		Wert-Code	2				33				
LZEBET	9	2	Zahl		Erfasster Wert		Erfasster Wert			34				
LZABET	9	2	Zahl		Gegenwertiger Wert-erfa					43				
LZNBET	9	0	Zahl		Neuer Wert errechnet		Erfasster Wert			52				
LZDBET	17	0	Zahl		Differenz-Wert Betrag					61				
LZDPR2	5	0	Zahl		Differenz-%					68				
LZBACD	1	0	Zahl		Code Betrag/Ansatz	1				73				
LZTCD	3		Text		Textcode Grund der Ände					74				
LZGRD	30		Text		Grund der Veränderung		Grund			77				
LZLOAA	1	0	Zahl		Lohnarten-Art Code	1				107				
LZLTX	30		Text		Lohnarten-Text					109				
LZWPS	1	0	Zahl		Kennz. Weitergabe in PSP/1					138				
LZBPS	1	0	Zahl		Buchungsflag LGH/PS/LG	0				139				
LZFPS	1		Text		Reorgflag LGH/PS	0				140				
LZVMAD	1	0	Zahl		Kennz. Weitergabe in MAD	0				141				
LZBMAD	1	0	Zahl		Buchungsflag MAD	0				142				
LZRMAD	1		Text		Reorgflag MAD					143				
LZKST	5	0	Zahl		KST des Mitarbeiters					144				
LZNVAM	30		Text		Kurzname des Mitarbeiters					149				
LZEDAT	6	0	Zahl		Datum der Erfassung TTMM					179				
LZWIDE	2		Text		WS-ID Erfassung					185				
LZWIDE	8		Text		Benutzer-ID Erfassung					187				
LZMDAT	6	0	Zahl		Datum der Mutation TTMM	0				195				
LZWDM	2		Text		WS-ID Mutation					201				
LZBDM	8		Text		Benutzer-ID Mutation					203				
LZFPIN	8	0	Zahl		Firmen-Nr./Personal-Nr/MA					211				
LZPNDT	10	0	Zahl		Personal-Nr./Ab Datum Akt					219				
LZFKS	8	0	Zahl		Firmen-Nr./Kostenstelle Akt					229				
ZTTT.O	17	0	Zahl		Ab-Datum/1 ohne/2 Alter Ind					237				

Neu

Record: 33

Löschen

Umsetzung

Schließen